

動画の投稿「基本①」 XMedia Recode

今後のビデオ編集ソフトとしては、Windowsに付属の『Windowsムービーメーカー』を提案してまいります。


そのビデオ編集において『Windowsムービーメーカー』で『Windows XP』の場合動画(ビデオ)のフォーマット(拡張子)によっては、読み込みできないものがあります。

そこで、多くのフォーマットに対応した動画&音声file変換ソフト『XMedia Recode』について説明します。(フリーソフト)

3gp / 3g2 / asf / avi / avs / flv / mkv / mpg (MPEG-1 / MPEG-2) / mov / m1v / m2v / m2ts / m4v / mp2 / mp3 / mp4 / mjpg / swf / ts / VOB / DVD / dvr-ms / wmv / rm / ogm 等の動画ファイル。

aac / ac3 / aiff / amr / flac / mka / m4a / ogg / wma / wav 等の音声ファイルに対応しています。

『XMedia Recode』のインストール (対応 2000/XP/Vista/7)

- ① <http://www.gigafree.net/media/conv/xmediarecode.html> をクリック。
この画面では機能・操作説明もされています。本資料はこれより抜粋。
- ② 開いた『フリーソフトwww.gigafree.net』の  をクリック。
- ③ 『XMedia Recode』の英文画面上段の下記画面『Download』をクリック。



- ④ 『ファイルのダウンロード』画面で『実行』をクリック。
- ⑤ Setup 英文『Welcome to the XMedia Recode 2.2.5.* Setup Wizard』を『next』
- ⑥ 英文承諾分で『I Agree』をクリック。
- ⑦ 英文『Install anyone using this computer』チェックで『next』
- ⑧ Folder 『C:\Program Files\XMedia Recode』で『next』
- ⑨ 次画面で『Install』し、『Finish』で完了。

『使い方』

まず、デジカメで撮った動画は『mov』が多く、とりあえずの再生には『QuickTime』が必要ですので、以下よりインストールして下さい。

<http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

パソコンに保存されたファイルを対象に説明します。

- ① 「XMedia Recode.exe」 を実行し、



『動画』 をクリック。

- ② ツールバー『ファイル』⇒『ファイルを開く』から変換したいファイルを選択。
変換したいファイルをウインドウに直接ドラッグしてもOKです。

- ③ Format『一般』『プロファイル』タブは『カスタム』を選定。

- ④ Format『一般』『形式』タブで、出力先のフォーマットを設定。
『Windowsムービーメーカー(Windows XP)』は『wmv』を選定。

- ⑤ Format『出力ストリーム形式』で、変換元ファイルが動画の場合
『ビデオのみ』『音声のみ』『ビデオ+音声』を抽出することができます。

- ⑥ 『ビデオコーデック』は『Windows Media Video V8』コーデックを選択。

- ⑦ 『音声トラック 1』は『Windows Media Audio V8』コーデックを選択。

- ⑧ 多重音声の動画を変換する場合は『音声トラック 2』も設定。

以下⑨～⑪の機能については、そのままでOKです。

- ⑨ 『ビデオ』タブもそのままでOKです。

- ⑩ 『ク롭 / プレビュー』タブもそのままでOKです。

解像度の変更、色調補正、ノイズ軽減等できますが、設定しなくてもOKです。
出力範囲（抜き出し範囲）設定は『Windowsムービーメーカー』で可能です。

- ⑪ 『タグ』タブも空白のままでOKです。



- ⑫ 設定終了で『リストに追加』をクリック。

- ⑬ 画面下部にある『保存先』にて『参照』ボタンで、出力先フォルダを指定。



- ⑭ 最後に、ツールバー上の『エンコード』をクリックすると
変換処理を実行し、完了します。